

ANALYSE D'URINES PAR BANDELETTES / PRELEVEMENT SIMPLE D'URINES /CULTURE D'URINES

FICHE TECHNIQUE DE SOINS

Professionnels concernés	ASSC et infirmiers ES
Définition	Analyse de l'urine avec une bandelette, prélèvement simple d'urines dans un godet à urine, prélèvement stérile de culture d'urines.
But	Analyse rapide et fiable de l'urine / analyse de l'urine par le laboratoire.
Indication	Moyen diagnostique primaire. Contrôler l'évolution d'une pathologie.
Contre-indication	

1 PREPARER LE SOIN

TACHES ET OPERATIONS	SOUS-OPERATIONS
1.1. PRENDRE CONNAISSANCE DE LA PRESCRIPTION MEDICALE	<ul style="list-style-type: none">■ OM signé par le médecin■ Nom et prénom du patient
1.2. CONNAITRE LE BUT ET LES PRINCIPES DU SOIN	<ul style="list-style-type: none">■ Connaître le matériel à utiliser■ Connaître la procédure de l'examen■ Connaître le but de l'examen et le but de la recherche
1.3. PREPARER LE MATERIEL ADEQUAT	<ul style="list-style-type: none">■ Gants■ Eventuellement vase ou urinal■ Godet à urines pour prélèvement simple■ Godet stérile spécifique de culture■ Matériel pour la petite toilette en cas de culture■ Feuille de labo et étiquette pour ces deux examens■ Bandelette urinaire et son emballage comparatif■ Papier et crayon pour noter les résultats de l'analyse■ Sac poubelle
1.4. INFORMER LE PATIENT DE FAÇON ADEQUATE SUR LA RAISON, LE DEROULEMENT ET LA COLLABORATION ATTENDUE	<ul style="list-style-type: none">■ Donner les explications au client si c'est lui-même qui récoltera l'urine dans le godet :
1.5. INSTALLER LE PATIENT CONFORTABLEMENT ET DE MANIERE FONCTIONNELLE EN RESPECTANT L'INTIMITE	<ul style="list-style-type: none">■ Installation aux WC, papier et sonnette à disposition

2. EFFECTUER LE SOIN

TACHES ET OPERATIONS	SOUS-OPERATIONS
<p data-bbox="225 544 724 651">2.1. EXECUTER LE SOIN AVEC DES GESTES SURS, RAPIDES ET LOGIQUES</p>  	<ul style="list-style-type: none">■ Prélèvement simple d'urines:■ Lui donner un godet stérile■ Lui demander d'uriner dedans■ Si urine mi- jet, lui dire d'uriner un petit peu dans les WC, s'arrêter et continuer dans le godet (pour autant que le patient contrôle ses sphincters)■ Lui dire de ne pas toucher les bords du godet■ Mettre les gants et prendre le godet■ Désinfecter l'extérieur et enlever les gants■ Coller l'étiquette, joindre la feuille de labo, l'acheminer au laboratoire■ Réinstaller le patient ■ Examen par bandelette :■ Mettre les gants■ Donner le vase ou l'urinal■ Transvaser un peu d'urine dans un godet, ce qui sera plus aisé pour analyser■ Effectuer l'analyse d'urine normalement au vidoir ou aux WC■ Tremper la bandelette dans l'urine selon le temps indiqué sur le mode d'emploi■ Laisser agir le temps voulu et relever les résultats en fonction des couleurs sur la bandelette■ Ecrire précisément les résultats :■ + pour faible■ ++ pour modéré■ +++ pour fort■ Attention : la couleur du résultat change au bout de 5 min et n'est plus fiable■ Enlever les gants■ Noter directement le résultat

TACHES ET OPERATIONS	SOUS-OPERATIONS
<div data-bbox="236 521 443 790" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="225 1086 730 1314" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="225 1597 722 1821">2.2. OBSERVER LES SIGNES ET SYMPTOMES EN LIEN AVEC L'EVOLUTION DE L'ETAT PATHOLOGIQUE ET L'EFFICACITE DU TRAITEMENT</p> <p data-bbox="225 1910 632 1977">2.3. ETRE A L'ECOUTE DU PATIENT</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Culture stérile des urines ■ Se désinfecter les mains et se ganter ■ Faire une toilette intime à l'eau savonneuse ■ Faire uriner le patient dans un godet ou une cupule stérile ■ Dévisser le godet de culture ■ Immerger 3x de suite les lames de gélose dans l'urine ■ Laisser égoutter le surplus d'urine ■ Refermer le godet de culture ■ Désinfecter l'extérieur et enlever les gants ■ Amener le prélèvement stérile au laboratoire <ul style="list-style-type: none"> ■ Si le client a une sonde vésicale : ■ Clamper la SV durant 10-15 min avant les soins ■ Se désinfecter les mains ■ Désinfecter le site de prélèvement de la sonde ■ Piquer et aspirer l'urine à l'aide d'une seringue de 20 ml ■ Ensemencer le godet de culture d'urines ou le godet de prélèvement simple ■ Déclamper la sonde <ul style="list-style-type: none"> ■ Tout au long du soin, observer les symptômes du patient et donner les informations nécessaires



3. RANGER LE MATERIEL ET FAIRE LES TRANSMISSIONS

TACHES ET OPERATIONS	SOUS-OPERATIONS
3.1. RESPECTER LES MESURES D'HYGIENE ET LA PROCEDURE D'ELIMINATION DES DECHETS	<ul style="list-style-type: none">■ Elimination des urines dans les WC■ Elimination de la bandelette et du godet dans la poubelle, faire un double emballage■ Elimination des gants dans la poubelle
3.2. TRANSMETTRE PAR ECRIT ET PAR ORAL LES INFORMATIONS NECESSAIRES A UNE BONNE CONTINUITÉ DES SOINS DANS UN LANGAGE PROFESSIONNEL	<ul style="list-style-type: none">■ Transmettre les résultats dans le dossier du client■ Donner l'information par oral à l'équipe ou médecin■ S'informer de la personne qui transmet le résultat au client et des conséquences

[Votre commentaire sur le formulaire](#)