

CHANGEMENT D'UNE POCHE DE STOMIE

FICHE TECHNIQUE DE SOINS | AUG-AGV

PROFESSIONNELS CONCERNES

ASSC et infirmiers ES

DEFINITION

Le changement de poche de stomie consiste à enlever et à mettre une poche et son support en place chez une personne porteuse d'une colostomie, d'une iléostomie, d'une urostomie.

BUT

Maintenir la fonction de l'élimination

TABLE DES MATIERES

MATERIEL	2
REALISATION DU SOIN	3
BIBLIOGRAPHIE	4

MATERIEL



- ▶ Poche en fonction de l'appareillage existant (simple ou avec plaque), vidangeable ou non
 - ▶ Chablon
 - ▶ Stylo
 - ▶ Ciseaux avec un bout rond et courbé
 - ▶ Protecteur cutané sous forme de poudre, de spray ou de bâton monté si nécessaire et/ou anneaux d'étanchéité
 - ▶ Une cuvette
 - ▶ Une petite protection
 - ▶ 3-4 lavettes à usages uniques ou 3-4 compresses non stériles
 - ▶ Gants à usage unique non stériles
 - ▶ Sac à élimination des déchets
 - ▶ Désinfectant pour les mains
-
- ▶ Si chablon non fait : 1 paquet de compresse stérile + 1 marqueur

REALISATION DU SOIN



Désinfection des mains

- ▶ Préparer tout le matériel sur le chariot, ouvrir les emballages
- ▶ Mettre de l'eau tiède dans la cuvette
- ▶ Dénuder l'abdomen du patient



Mettre des gants

- ▶ Décoller délicatement la poche (avec le support si deux pièces) du haut vers le bas pour éviter les écoulements. Maintenir la peau tout au long de l'opération
- ▶ Evaluer l'état de la peau et les selles
- ▶ Plier la poche en deux et la jeter dans la poubelle
- ▶ *Changer de gants si souillé*
- ▶ Nettoyer le pourtour de la stomie avec l'eau, sans savon, jeter la lavette
- ▶ Nettoyer la stomie délicatement en tamponnant avec une autre lavette
- ▶ Sécher avec une lavette propre en tamponnant
- ▶ Appliquer une lavette le temps de mettre la poche en place



Retirer les gants



Désinfection des mains

- ▶ Découper le support à la taille de la stomie avec le chablon, lisser l'intérieur de la découpe avec le doigt
- ▶ Si pas de chablon, ouvrir le paquet de compresse stérile, détacher la partie transparente et la poser sur la stomie côté stérile. Faire le tour avec un marqueur, découper le chablon puis reporter la mesure sur la poche et découper l'orifice de la poche



Mettre des gants

- ▶ Voir avec le patient l'orientation de la poche
- ▶ Appliquer le protecteur cutané au pourtour de la stomie si nécessaire et/ou anneaux d'étanchéité

▶ Si poche simple	▶ Si poche avec support
▶ Commencer à coller la poche par le bas	<ul style="list-style-type: none">▶ Placer la plaque en commençant par le bas▶ Clipper la poche sur la plaque, bien écouter le bruit engendré

- ▶ Appliquez la main dessus pour chauffer et faciliter l'adhésion
- ▶ Eliminer les déchets
- ▶ Enlever les gants



Désinfection des mains



BIBLIOGRAPHIE

- ▶ Précautions standard HPCI guide 2017
- ▶ <https://www.hug-ge.ch/procedures-de-soins/soins-au-patient-porteur-de-colostomie-ileostomie> consulté le 8.12.2019. Version octobre 2013
- ▶ Groupe d'unification des techniques de soins Hôpitaux de stages, SMI de l'I.C.H.V. et ©Haute Ecole de Santé HES-SO Valais, Filière soins infirmiers, avril 2014

[Votre commentaire sur le formulaire](#)